



Instructivo para configurar una conexión VPN SSTP en Windows 10

- 1) Dirigirse al Panel de Control situado en el menú “Inicio”.



- 2) Hacer clic en la sesión “Centro de Redes y Recursos Compartidos”.



3) Hacer clic en la opción “Configurar una nueva conexión o red”.

Cambiar la configuración de red



Configurar una nueva conexión o red

Configurar una conexión de banda ancha, de acceso telefónico o VPN; o bien configurar un enrutador o punto de acceso.



Solucionar problemas

Diagnosticar y reparar problemas de red u obtener información de solución de problemas.

4) Seleccionar la opción “Conectarse a un área de trabajo”. A continuación, hacer clic en el botón “Siguiente”.



Configurar una conexión o red

Elegir una opción de conexión



Conectarse a Internet

Configurar conexión a Internet de banda ancha o de acceso telefónico.



Configurar una nueva red

Configura un enrutador o un punto de acceso nuevos.




Conectarse a un área de trabajo

Configurar una conexión de acceso telefónico o VPN a su área de trabajo.

Siguiente

Cancelar

5) Seleccionar la opción “Usar mi conexión a Internet (VPN)”.

 Conectarse a un área de trabajo

¿Cómo desea conectarse?


→ Usar mi conexión a Internet (VPN)
Conectarse mediante una conexión a una red privada virtual (VPN) a través de Internet.



→ Llamar directamente
Conectarse directamente a un número de teléfono sin usar el Internet.



6) Rellenar los campos que se indican a continuación. Finalmente, hacer clic en el botón “Crear”.

←  Conectarse a un área de trabajo

Escriba la dirección de Internet a la que se conectará


El administrador de red puede darle esta dirección.

Dirección de Internet:


Nombre de destino:

Usar una tarjeta inteligente


Recordar mis credenciales

 Permitir que otras personas usen esta conexión
Esta opción permite el uso de esta conexión para cualquier persona con acceso a este equipo.


- 7) Dirigirse al “Centro de Redes y Recursos Compartidos” y hacer clic en la opción “Cambiar configuración del adaptador”.




- 8) Hacer clic derecho sobre la conexión VPN y seleccionar la opción “Propiedades”.




9) Hacer clic en la pestaña “Seguridad”.




10) En la sección “Tipo de VPN” seleccionar la opción “Protocolo de túnel de sockets seguros (SSTP)”. A continuación, tildar la opción “Permitir estos protocolos” y tildar la opción “Microsoft CHAP versión 2 (MS-CHAP v2)”.




11) Hacer clic en la pestaña “Funciones de red”.




12) Destildar la opción “Protocolo de Internet Versión 6 (TCP/IPv6) y hacer doble clic en la opción “Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4).




13) Hacer clic en el botón “Opciones avanzadas...”.



14) Deshabilitar la opción “Usar la puerta de enlace predeterminada en la red remota”. A continuación, hacer clic en el botón “Aceptar”.




15) Una vez aceptadas todas las ventanas. Hacer doble clic en la conexión VPN.



16) Seleccionar la conexión VPN y, a continuación, hacer clic en el botón "Conectar".



17) Colocar su nombre de usuario y contraseña y, a continuación, hacer clic en el botón "Aceptar".



¡Felicidades! Ha finalizado Ud. la configuración de su conexión VPN.